คู่มือการใช้งานแอพ CoordinateTracker

```
เวอร์ชั่นของ Dependencies ที่ใช้ :
  "@expo/vector-icons": "^14.0.3",
  "@react-native-picker/picker": "2.7.5",
  "expo": "~51.0.39".
  "expo-file-system": "~17.0.1",
  "expo-intent-launcher": "~11.0.1",
  "expo-location": "~17.0.1",
  "expo-sharing": "~12.0.1",
  "expo-status-bar": "~1.12.1",
  "react": "18.2.0",
  "react-native": "0.74.5",
  "react-native-table-component": "^1.2.2",
  "react-native-vector-icons": "^9.0.0"
 "devDependencies": {
  "@babel/core": "^7.20.0"
```

อธิบายโค๊ด

App.js ส่วนของหน้าจอหลัก

```
export default function App() {
 const [location, setLocation] = useState(null);
 const [errorMsg, setErrorMsg] = useState(null);
 const [options, setOptions] = useState({
   accuracy: Location Accuracy Highest,
   timeInterval: 5000,
   distanceInterval: 1,
 const [showOptions, setShowOptions] = useState(false);
 const [locationData, setLocationData] = useState([]);
 const [showSheet, setShowSheet] = useState(false);
  const [showCollectScreen, setShowCollectScreen] = useState(false);
```

ประกาศตัวแปร

location: ใช้เก็บข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

errorMsg: ใช้เก็บข้อความเมื่อไม่สามารถดึงข้อมูลตำแหน่งได้

options: ใช้เก็บการตั้งค่าของแอพ โดยค่าเริ่มต้นคือ

- accuracy (ความแม่นยำ) ระดับสูงสุด
- timeInterval(ความถี่เวลาในการอัพเดท) 5000 มิลลิวินาที
- distanceInterval (ความถี่ระยะทางในการอัพเดท) 1 เมตร

showOptions: ใช้สำหรับควบคุมการแสดงหน้าการตั้งค่า (OptionsScreen)

locationData : ใช้เก็บข้อมูลพิกัดทั้งหมดของผู้ใช้

showSheet : ใช้แสดงหน้าต่าง Sheet

showCollectScreen : ใช้แสดงหน้าต่าง CollectScreen

```
export default function App() {
  useEffect(() => {
    (async () => {
     let { status } = await Location.requestForegroundPermissionsAsync();
      if (status !== 'granted') {
        setErrorMsg('Permission to access location was denied');
        return;
      locationSubscription = await Location.watchPositionAsync(
          accuracy: options.accuracy,
          timeInterval: options.timeInterval,
         distanceInterval: options.distanceInterval,
        (newLocation) => {
          setLocation(newLocation);
          setLocationData((prevData) => [
            ...prevData,
              lat: newLocation.coords.latitude,
              lon: newLocation.coords.longitude,
              accuracy: newLocation.coords.accuracy,
              timeInterval: options.timeInterval,
              distanceInterval: options.distanceInterval,
             time: new Date().toLocaleString(),
            },
          ]);
      );
    })();
    return () => {
      if (locationSubscription) {
       locationSubscription.remove();
    };
  }, [options]);
```

useEffect

เมื่อคอมโพเนนต์เริ่มทำงาน และเมื่อการตั้งค่าใน Option มีการเปลี่ยนแปลง จะทำงาน ดังนี้

1. ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งของผู่ใช้ ถ้าสิทธิ์ถูกปฏิเสธ จะแสดงข้อความที่ปรากฏใน errorMsg.

- 2. ทำการติดตามตำแหน่งของผู้ใช้โดนอิงตามตัวเลือกใน Option ซึ่งค่าเริ่มต้นจะเป็น
 - accuracy (ความแม่นยำ) ระดับสูงสุด
 - timeInterval(ความถี่เวลาในการอัพเดท) 5000 มิลลิวินาที
 - distanceInterval (ความถี่ระยะทางในการอัพเดท) 1 เมตร
- 3. เก็บข้อมูลลงตาราง โดยจะเก็บข้อมูล ดังนี้
 - Latitude ละติจูด
 - Longtitude ลองติจด
 - Accuracy ความคลาดเคลื่อนของพิกัดในหน่วยเมตร
 - Time Interval ระยะเวลาที่จะอัพเดทข้อมูลพิกัด
 - Distance Interval ระยะทางที่จะอัพเดทข้อมูลพิกัด
 - Time เวลาที่บันทึกข้อมูล
- 4. เมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ จะอัพเดทสถานะ location ด้วยค่าตำแหน่งใหม่
- 5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ Option จะทำลายการดิดตามตำแหน่งของผู้ใช้ในปัจจุบัน และทำการติดตามตำแหน่งของผู้ใช้ใหม่ตาม Option ใหม่ที่เลือก

```
const updateOptions = (newOptions) => {
    setOptions(newOptions);
};
```

updateOptions(newOptions)

ฟังก์ชั่นสำหรับอัพเดทการตั้งค่าให้เป็นไปตามที่เราต้องการ

```
let text = 'Waiting..';
if (errorMsg) {
    text = errorMsg;
} else if (location) {
    text = `Latitude: ${location.coords.latitude} \n Longitude: ${location.coords.longitude}`;
}
```

เริ่มแรกนั้น จะขึ้นข้อความว่า Waiting หลังจากนั้น หากมีข้อผิดพลาด จะขึ้น errorMsg แต่ถ้าได้รับ location มาเรียบร้อยแล้ว จะทำการแสดงละติจดและลองติจดของตำแหน่งนั้น

ส่วนการแสดงผลทางหน้าจอ

```
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
   flex: 1,
   justifyContent: 'center',
   alignItems: 'center',
 paragraph: {
   fontSize: 18,
   textAlign: 'center',
 settingsButton: {
  position: 'absolute',
  bottom: 20,
   right: 20,
   backgroundColor: '#fff',
   borderRadius: 25,
   padding: 10,
   elevation: 5,
   shadowColor: '#000',
   shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
   shadowOpacity: 0.3,
   shadowRadius: 3,
 saveButton: {
   position: 'absolute',
   bottom: 80,
   right: 20,
   backgroundColor: '#fff',
   borderRadius: 25,
   padding: 10,
   elevation: 5,
   shadowColor: '#000',
   shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
   shadowOpacity: 0.3,
   shadowRadius: 3,
 collectButton: {
   position: 'absolute',
   bottom: 140,
   right: 20,
   backgroundColor: '#ffff',
   borderRadius: 25,
   padding: 10,
   elevation: 5,
   shadowColor: '#000',
   shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
   shadowOpacity: 0.3,
   shadowRadius: 3,
```

ส่วนการตกแต่งภายในหน้าหลักแอพ

OptionsScreen.js เป็นหน้าต่างตั้งค่าของแอพ

```
export default function OptionsScreen({ options, updateOptions, setShowOptions }) {
    const [accuracy, setAccuracy] = useState(options.accuracy);
    const [timeInterval, setTimeInterval] = useState(String(options.timeInterval));
    const [distanceInterval, setDistanceInterval] = useState(String(options.distanceInterval));
```

ประกาศตัวแปร

- accuracy: ใช้เก็บค่าความแม่นยำของตำแหน่ง (สูง, สมดุล, ต่ำ)
- timeInterval: ใช้เก็บค่าเวลาในการอัปเดตตำแหน่ง
- distanceInterval: ใช้เก็บค่าระยะทางที่ต้องเคลื่อนที่ก่อนอัปเดตตำแหน่ง

```
const saveOptions = () => {
    updateOptions({
        accuracy: accuracy,
        timeInterval: parseInt(timeInterval, 10),
        distanceInterval: parseFloat(distanceInterval),
    });
    setShowOptions(false);
};
```

saveOption

ฟังก์ชั่นสำหรับเซฟการตั้งค่าที่เราตั้งไว้ และปิดหน้าต่าง Safe

```
return (·
);
}
```

ส้วนการแสดงผลหน้าจอ

```
const styles = StyleSheet.create({ ...
});
```

ส่วนการตกแต่งหน้าจอ

Sheet.js

generateCSV

ฟังก์ชั่นสำหรับสร้าง CSV โดยจะมีการเก็บช้อมูล ดังนี้

- Lat ละติจูด
- Lon ลองติจูด
- accuracy ความคลาดเคลื่อนของพิกัด
- timeInterval ระยะเวลาที่อัพเดท
- distanceInterva; ระยะทางที่อัพเดท
- time เวลาที่บันทึก

```
const saveCSV = async () => {
    const csv = generateCSV();
    const fileUri = FileSystem.documentDirectory + 'locationData.csv';

    await FileSystem.writeAsStringAsync(fileUri, csv, {
        encoding: FileSystem.EncodingType.UTF8,
        });

    Sharing.shareAsync(fileUri);
    };
```

saveCSV

ฟังก์ชั่นสำหรับส่งออกไฟล์ CSV

```
const clearData = () => {
    setLocationData([]);
    alert("Cleared!!");
};
```

clearData

ฟังก์ชั่นสำหรับเคลียร์ข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด

```
> return (...
);
}
```

ส่วนของการแสดงผลหน้าจอ

```
> const styles = StyleSheet.create({
});
```

ส่วนของการตกแต่งหน้าจอ

CollectionScreen.js หน้าแสดงค่าเฉลี่ยของพิกัด

```
export default function CollectScreen({ options, setShowCollectScreen }) {
  const [duration, setDuration] = useState(1);
  const [locationData, setLocationData] = useState([]);
  const [averageLocation, setAverageLocation] = useState(null);
  const [isCollecting, setIsCollecting] = useState(false);
```

ประกาศตัวแปร

- duration ระยะเวลาที่ต้องการใช้ในหน่วยนาที
- locationData ข้อมูลพิกัดทั้งหมดของตำแหน่งปัจจุบัน
- averageLocation ข้อมูลเฉลี่ยของพิกัดปัจจุบัน
- isCollectiong สถานะว่ากำลังเก็บข้อมูลอยูหรือไม่

```
const startCollection = async () => {
 setIsCollecting(true);
 setLocationData([]);
 setAverageLocation(null);
 const endTime = Date.now() + duration * 60000;
 const locationSubscription = await Location.watchPositionAsync(
     accuracy: options.accuracy,
     timeInterval: options.timeInterval,
     distanceInterval: options.distanceInterval,
   (newLocation) => {
     setLocationData((prevData) => [...prevData, newLocation.coords]);
 const stopCollection = () => {
   locationSubscription.remove();
   setIsCollecting(false);
   if (locationData.length > 0) {
     const avgLat = locationData.reduce((sum, loc) => sum + loc.latitude, 0) / locationData.length;
     const avgLon = locationData.reduce((sum, loc) => sum + loc.longitude, 0) / locationData.length;
     const avgAcc = locationData.reduce((sum, loc) => sum + loc.accuracy, 0) / locationData.length;
     setAverageLocation({ lat: avgLat, lon: avgLon, accuracy: avgAcc });
   } else {
     alert("No location data collected.");
 setTimeout(stopCollection, duration * 60000);
```

startCollection / stopCollection

ฟังก์ชั่นสำหรับเก็บข้อมูลค่าพิกัดเฉลี่ย โดยจะรับตำแหน่งด้วยการตั้งค่าที่เราตั้งค่าไว้ ในระยะ เวลาที่ระบุ และนำมาคำนวณค่าเฉลี่ย

```
const retryCollection = () => {
    setAverageLocation(null);
    setLocationData([]);
};
```

RetryCollection

ฟังก์ชั่นสำหรับกลับหน้าคำนวณค่าเฉลี่ยอีกครั้ง

```
return (
  <View style={styles.container}>
   {averageLocation ? (
      <View style={styles.resultContainer}>
       <Text style={styles.text}>Average Latitude: {averageLocation.lat}</Text>
        <Text style={styles.text}>Average Longitude: {averageLocation.lon}</Text>
        <Text style={styles.text}>Average Accuracy: {averageLocation.accuracy} meters</Text>
        <View style={styles.buttonContainer}>
         <Button title="Retry" onPress={retryCollection} />
      </View>
        <Text style={styles.title}>Specify Duration (in minutes):</Text>
          style={styles.input}
          keyboardType="numeric"
          value={duration.toString()}
          onChangeText={(value) => setDuration(parseInt(value) || 1)}
          editable={!isCollecting}
        <View style={styles.buttonContainer}>
            title={isCollecting ? "Collecting..." : "Start Collection"}
            onPress={startCollection}
           disabled={isCollecting}
        </View>
    <View style={styles.buttonContainer}>
     <Button title="Back" onPress={() => setShowCollectScreen(false)} />
  </View>
```

ส่วนการแสดงผลหน้าจอ

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
   flex: 1,
   justifyContent: 'center',
    padding: 20,
  },
 title: {
   fontSize: 18,
   marginBottom: 10,
  },
  text: {
   fontSize: 18,
  },
  input: {
   height: 40,
   borderColor: '#ccc',
   borderWidth: 1,
   marginBottom: 20,
    paddingHorizontal: 10,
  resultContainer: {
   marginTop: 20,
 buttonContainer: {
   marginVertical: 10,
  },
});
```

ส่วนการตกแต่งหน้าจอ


```
"expo": {
 "name": "CoordinateTracker",
 "slug": "CoordinateTracker",
 "version": "1.0.0",
 "orientation": "portrait",
 "icon": "./assets/icon.png",
 "userInterfaceStyle": "light",
 "splash": {
   "image": "./assets/splash.png",
   "resizeMode": "contain",
   "backgroundColor": "#ffffff"
 },
 "ios": {
   "supportsTablet": true
 "android": {
   "adaptiveIcon": {
     "foregroundImage": "./assets/adaptive-icon.png",
     "backgroundColor": "#ffffff"
   "package": "com.saviorwf.CoordinateTracker"
  },
 "web": {
   "favicon": "./assets/favicon.png"
 "extra": {
   "eas": {
     "projectId": "566a188e-ce6b-45ab-b6a4-621acf5e4139"
```

ส่วนสำหรับการตั้งชื่อและตั้งไอคอน

```
"name": "coordinatetracker",
"version": "1.0.0",
"main": "expo/AppEntry.js",
▶ Debug
"scripts": {
 "start": "expo start",
 "android": "expo start --android",
 "ios": "expo start --ios",
 "web": "expo start --web"
"dependencies": {
 "expo": "~51.0.39",
 "expo-status-bar": "~1.12.1",
 "react": "18.2.0",
 "react-native": "0.74.5",
 "expo-location": "~17.0.1",
 "@react-native-picker/picker": "2.7.5",
 "react-native-vector-icons": "^9.0.0",
 "@expo/vector-icons": "^14.0.3"
"devDependencies": {
  "@babel/core": "^7.20.0"
"private": true
```


ส่วนสำหรับดูชื่อแอพ เวอร์ชั่น คำสั่งที่ใช้ทดสอบ เวอร์ชั่นของ Depedencies แต่ละตัว

อธิบาย UI ของแอพ




หน้าหลัก

- 1.พื้นที่แสดงละติจุด ลองจิจูด และความคาดเคลื่อน
- 2.ปุ่มแสดงหน้าเก็บข้อมูลค่าเฉลี่ย
- 3.ปุ่มแสดงหน้า Sheet และส่งออกเป็น .csv
- 4.ปุ่มแสดงหน้าตั้งค่า




หน้าเก็บข้อมูลค่าเฉลี่ย สามารถกรอกเวลาที่ต้องการเก็บค่าได้ เช่นในที่นี้ต้องการจะเก็บค่า 1 นาที เมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่ม Start Collecting รอ 1 นาที จะแสดงผลดังภาพต่อไป



_____ โดยสามารถกดที่ปุ่ม Retry เพื่อกลับไปบันทึกค่าเฉลี่ยอีกครั้งได้

ส่วนของ Sheet และการส่งออก CSV




ภายในหน้าจอจะมีการแสดงรายละเอียด ดังนี้

- ID หมายเลขของการเก็บข้อมล
- Latitude ละติจูด
- Longtitude ลองติจูด
- Accuracy ความคลาดเคลื่อนของพิกัดในหน่วยเมตร
- Time Interval ระยะเวลาที่จะอัพเดทข้อมูลพิกัด
- Distance Interval ระยะทางที่จะอัพเดทข้อมูลพิกัด
- Time เวลาที่บันทึกข้อมูล

โดยที่เราสามารถกด Save as CSV เพื่อบันทึกข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSV ได้ และสามารถ Clear Data เพื่อล้างข้อมูลได้

ส่วนการตั้งค่า



Accuracy: ค่าความแม่นยำของตำแหน่ง (สูงสุด, สูง, สมดุล, ต่ำ, ต่ำสุด)

Time Interval: กำหนดให้พิกัดอัพเดททุกๆ กี่มิลลิวินาที Distance Interval: กำหนดให้พิกัดอัพเดททุกๆกี่เมตร

ทางด้านขวาล่าง ปุ่มลูกศรคือย้อนกลับไปหน้าแรกโดยไม่บันทึกการตั้งค่า รูปแผ่นดิสก์คือบันทึกการตั้ง

ค่าและกลับหน้าแรก